

How To: αλλάξετε το password σας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΥ PASSWORD

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password είναι να πάρετε το υπάρχον σας password και να εισάγετε αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες, ώστε να το κάνετε (αν δεν είναι) τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

Παραδείγματα ισχυρών passwords: btk(4902) 7T2G5M9!!! mM\$K750

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ	ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε εάν password που να έχει από οκτώ (8) έως (14) χαρακτήρες. Το Password πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα από κάθε από τα επόμενα <ul style="list-style-type: none"> Alpha characters A-Z or a-z Numbers 0 – 9 Special characters, such as *, @, #, etc... (σημείωση: συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για τους μη επιτρεπτούς χαρακτήρες) Αλλάζετε το password κάθε 90 ημέρες Αλλάζετε όλα τα passwords την ίδια χρονική στιγμή. Αν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο password σε όλα τα συστήματα, αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι ισχυρό. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο password αλλαγμένο κατά ένα ή δύο χαρακτήρες (π.χ. αντί για @ βάλτε !) 	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείτε παλιά passwords. Γράφετε τα passwords σε χαρτί. Δίνετε τα passwords σε κανέναν. Χρησιμοποιείτε ένα όνομα (το δικό σας, μέλους της οικογενείας σας, κατοικίδιων σας κλπ). Χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα γράμματα ή χαρακτήρες (π.χ. 111111, aaaaaa, !!!!!). Χρησιμοποιείτε γράμματα ή χαρακτήρες συνεχόμενα στο πληκτρολόγιο (example: sdfgh). Αρχίζετε με θαυμαστικό (!) ή ερωτηματικό (?).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναλόγως του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, μπορεί να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ή εξαιρέσεις για την δημιουργία ενός password. Οι εξαιρέσεις αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

WINDOWS '95/98*	WINDOWS NT	WINDOWS 2000	WINDOWS XP	UNIX
<ul style="list-style-type: none"> Ο πρώτος χαρακτήρας ενός password δεν μπορεί να είναι: * Asterisk 	<ul style="list-style-type: none"> Το password δεν μπορεί να περιλαμβάνει: ½ One half ¼ One quarter ~ Tilde [Square bracket (left)] Square bracket (right) British pound symbol 	<ul style="list-style-type: none"> Το password δεν μπορεί να περιλαμβάνει: ½ One half ¼ One quarter ~ Tilde [Square bracket (left)] Square bracket (right) British pound symbol 	<ul style="list-style-type: none"> Το password δεν μπορεί να περιλαμβάνει: ½ One half ¼ One quarter ~ Tilde [Square bracket (left)] Square bracket (right) British pound symbol 	<ul style="list-style-type: none"> Το password δεν μπορεί να περιλαμβάνει: @ # Pound or Number sign

How To: αλλάξετε το password σας

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ PASSWORD

WINDOWS 98	WINDOWS NT	WINDOWS 2000	WINDOWS XP	UNIX
<ol style="list-style-type: none"> 1. Η παρακάτω σειρά ενεργειών θα σας κάνει το σύστημα των Windows 98, την προφύλαξη οθόνης και τους κωδικούς δικτύου το ίδιο. 2. Σημείωση: Το παράθυρο των Windows "Προφύλαξη Οθόνης" (βήμα #6) θα εμφανίζεται μόνο εάν η προφύλαξη οθόνης είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης. Για να θέσετε κωδικό πρόσβασης, πηγαίνετε στην Επιφάνεια Εργασίας. Δεξί κλικ (όχι πάνω σε κάποιο εικονίδιο) και επιλέξτε Ιδιότητες από το υπό-μενού. Επιλέξτε την επιλογή Προφύλαξη Οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή κωδικός πρόσβασης. Πατήστε Οκ 3. Κλικ στην επιλογή "Εναρξη", "Ρυθμίσεις", μετά "Πίνακας Ελέγχου" για να εμφανιστεί το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου 4. Διπλό κλικ στο εικονίδιο "Κωδικός Πρόσβασης" για να εμφανιστεί το παράθυρο Ιδιότητες Κωδικών Προσβάσεις. Επιλέξτε την επικέτα Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης. 5. Κλικ στην επιλογή "Αλλαγή Κωδικών των Windows" για να εμφανιστεί το παράθυρο Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης των Windows. 6. Επιλέξτε τα πλαίσια "Δίκτυα Microsoft" και "Προφύλαξη Οθόνης" 7. Πατήστε OK για να εμφανιστεί το παράθυρο Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 8. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό στο πλαίσιο "Παλιός Κωδικός" και πατήστε το κουμπί TAB για να μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο 9. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο "Νέος Κωδικός" και πατήστε το κουμπί TAB για να μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο. Ο καινούργιος θα ΠΡΕΠΕΙ να συναντήσει τις απαιτήσεις για ένα ισχυρό κωδικό όπως εμφανίζεται ανωτέρω. 10. Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο "Επιβεβαίωση νέου κωδικού". 11. Πατήστε OK για να γίνουν δεκτές οι αλλαγές, θα πρέπει να λάβετε μια επιβεβαίωση, "Ο κωδικός των Windows έχει αλλάξει με επιτυχία". 12. Πατήστε OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο "Ιδιότητες Κωδικού Πρόσβασης", μετά πατήστε το κουμπί Κλείσιμο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Σιγουρέψου ότι είσαι συνδεδεμένος μόνο σε έναν Υπολογιστή όταν αλλάζεις τον Κωδικό Πρόσβασης. Αποσυνδέσου από όλους τους άλλους Υπολογιστές. 2. Πάτησε και κράτησε τα κουμπιά Ctrl + Alt + Delete ταυτόχρονα για να παρουσιαστεί το πλαίσιο διαλόγου ασφάλειας των Windows NT. 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή Κωδικού πρόσβασης. 4. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό στο πλαίσιο Παλιός Κωδικός και πατήστε το κουμπί TAB. 5. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο Νέος Κωδικός και πατήστε το κουμπί TAB. 6. Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου κωδικού και πατήστε το κουμπί TAB. 7. Πατήστε OK ή Enter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Σιγουρέψου ότι είσαι συνδεδεμένος μόνο σε έναν Υπολογιστή όταν αλλάζεις τον Κωδικό Πρόσβασης. Αποσυνδέσου από όλους τους άλλους Υπολογιστές. 2. Πάτησε και κράτησε τα κουμπιά Ctrl + Alt + Delete ταυτόχρονα για να παρουσιαστεί το πλαίσιο διαλόγου ασφάλειας των Windows 2000 . 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή Κωδικού πρόσβασης. 4. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό στο πλαίσιο Παλιός Κωδικός και πατήστε το κουμπί TAB. 5. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο Νέος Κωδικός και πατήστε το κουμπί TAB. 6. Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο Επιβεβαίωση νέου κωδικού και πατήστε το κουμπί TAB. 7. Πατήστε OK ή Enter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Σιγουρέψου ότι είσαι συνδεδεμένος μόνο σε έναν Υπολογιστή όταν αλλάζεις τον Κωδικό Πρόσβασης. Αποσυνδέσου από όλους τους άλλους Υπολογιστές. 2. Πάτα το κουμπί Έναρξη. 3. Κάνε κλικ στο εικονίδιο Πίνακας Ελέγχου. 4. Κάνε κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί Χρηστών 5. Κάνε κλικ στο εικονίδιο Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης. 6. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό στο πλαίσιο "Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό". 8. Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο "Πληκτρολογήστε τον καινούργιο κωδικό" και πατήστε το κουμπί TAB. 7. Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό στο πλαίσιο "Πληκτρολογήστε πάλι τον καινούργιο κωδικό για επιβεβαίωση". 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο "Αλλαγή Κωδικού" πατήστε OK ή Enter. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Στο prompt πληκτρολογήστε PASSWD. Πατήστε ENTER. 3. Πληκτρολογήστε το υπάρχον password. Πατήστε το ENTER. 4. Πληκτρολογήστε το νέο password. Πατήστε το ENTER. 4. Πληκτρολογήστε για δεύτερη φορά το password για επιβεβαίωση. Πατήστε το ENTER.